



BowNow

見込み顧客を嗅ぎ分けるマーケティングオートメーションツール

初期設定マニュアル vol.2.0 2016/09

初期設定マニュアル

1 はじめに

- 1.ログイン方法
- 2.各種項目の説明

2 ドメインの登録 (トラッキングコードの発行)

3 計測タグの設置(トラッキングコードの挿入)

4 アカウントの新規作成

5 システム設定 各種設定

- 1.ステータス設定
- 2.グループ設定
- 3.タグ
- 4.メルマガ配信グループについて


6 リード登録(個別登録)


1 はじめに

1.ログイン方法

Circusサポートより発行されるアカウント情報を利用して管理画面からログインしてください。

ログインURL: <https://www.bownow.jp/>



 Bow Now

ログインID

パスワード

使用言語

[ログイン](#)

[ログインID/パスワードをお忘れになられた方はこちら](#)

[マニュアルサイトはこちら](#)

2.各種項目の説明

計測が開始されると、下図のように獲得リード・獲得企業数が増加します。
各機能は以下機能一覧を参照ください。



項目	主要機能	機能詳細
リード	トレースレポート	サイトに訪れた企業や個人の行動分析をレポートで確認できます。
	リード管理	トレースしているユーザの行動分析や絞り込み検索ができます。
	個別登録	新たにトレースしたいユーザを登録できます。
	一括登録	新たにトレースしたいユーザをCSV形式で登録できます。
	企業トレース	サイトに訪れた企業を一覧で確認できます。
コンテンツ	フォーム管理	問合せフォーム、会員(認証)フォームの管理を行います。
	新規作成	新規フォーム作成ができます。
	登録ファイル	ファイルのアップロードができます。
	QRコード	QRコードの作成ができます。
メール	メルマガ配信	メール配信に関連する設定を行います。
設定	アカウント管理	アカウントの発行、権限管理を行います。
	システム設定	トラッキングコードの管理を行います。

その他の機能詳細に関しては、
BowNowマニュアルサイト: <http://manual.bownow.dog/>を御参照ください。

2 ドメインの登録 (トラッキングコードの発行)

1. 計測するドメインの登録

まずは、測定したいwebサイトを登録しましょう。
設定>システム設定”> **新規追加** を押してください。

ダッシュボード

リード

コンテンツ

メール

設定

アカウント管理

システム設定

プラン変更

システム設定

システム利用状況

ご利用プラン cloud cirrus **プランアップ申込み**

保有リード数 (UU) 0/5,000 リード (無制限 UU)

コンテンツ使用量 0/1,000 MB

利用開始日 2016-02-17 10:17:21

トラッキングコード 0/1

トラッキングコード管理

新規追加

全0件中 / 25

新規追加 をクリックすると、基本情報と利用ドメインが表示されます。
こちらで名称と備考を入力し、利用ドメインの **+** をクリックしてください。

ダッシュボード

リード

コンテンツ

メール

設定

トラッキングコード新規発行

発行 キャンセル

基本情報

必須 名称

任意 備考

利用ドメイン **+**

No	ドメイン	説明	トラッキングコード設置状況	操作
+				

コード設定

2 ドメインの登録 (トラッキングコードの発行)

利用ドメイン登録には、ドメインと説明(管理画面上の表示名)を記載して、変更をクリックします。ドメインは、`http://www.bownow.dog` の様に`http://` から始まるように入力しましょう。

利用ドメイン登録

必須 ドメイン
httpまたはhttpsからドメインを入力してください

必須 説明
説明を入力してください

変更 キャンセル

利用ドメイン +

No	ドメイン	説明	トラッキングコード設置状況	操作
+				

また、複数のドメインを計測する場合は、同じように **+** で別のドメインを登録しましょう。

ダッシュボード

- リード
- コンテンツ
- メール
- 設定

トラッキングコード新規発行

発行 キャンセル

基本情報

必須 名称
トラッキングコード名称を入力してください

任意 備考
備考を入力してください

利用ドメイン **+**

No	ドメイン	説明	トラッキングコード設置状況	操作
1	http://www.41web.jp/	41web	インストール済	ON
2	http://www.bownow.dog/	bownow教材サイト	インストール済	ON
3	https://www.startialab.co.jp/	オフィシャルサイト	インストール済	ON

1. 計測タグの設置方法

ドメインの登録が完了した後は、計測したいサイトに計測用のトラッキングコードを入力する必要があります。

設定>システム設定を選択し、コード設定欄を確認ください。

ダッシュボード

リード

コンテンツ

メール

設定

アカウント管理

システム設定

トラッキングコード新規発行

発行 キャンセル

基本情報

必須 名称

任意 備考

新規追加

利用ドメイン

No	ドメイン	説明	トラッキングコード設置状況	操作
1	http://www.bownow.dog/	商材サイト	未インストール	ON <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2	http://manual.bownow.dog/	マニュアルサイト	未インストール	ON <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

+

コード設定

注意 トラッキングコード

```
<script>
var _bownow_trace_id_ = "UTC_80e08e3";
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://bownow.jp/js/trace.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(hm);
</script>
```

コードをコピー

利用ドメイン欄の下段にコード設定欄がございます。
こちらからトラッキングコードをコピーし、自社サイトに張り付けてください。

貼り付け先は、サイトの<head>領域となります。

4 アカウントの新規作成

1. アカウントの作成

「アカウント新規作成」ページではBowNowを利用できるアカウントを新規で作成ができます。

アカウントごとに「使用機能」や「利用トラッキングコード」を変更し作成することでアカウントごとの機能のコントロールができるようになります。

アカウント一覧

検索条件の指定

ログインID アカウント名 メールアドレス 利用機能

ログインID アカウント名 メールアドレス 利用機能を選択

検索 クリア

新規追加 全1件中 / 25

ログインID アカウント名 (メール) 備考 最終ログイン

新規追加 全1件中 / 25

※アカウントを作成しないとリードに対して「担当者」をつけることができません。

※「リード管理」で設定できる「担当者」欄はこちらのアカウント名から選択させるため、リードごとに貴社担当者の振り分けを行う場合は必ずこちらに各ご担当者様毎にご登録ください。

▼該当箇所

リード一覧

検索条件 クリア 検索

タグ AND検索 OR検索

入力済みのタグを選択して下さい

担当者

管理者

ユーザー種類

リード (メール情報あり)

リード (メールアドレスあり) +1 ↑ total 97 人

ユニークユーザー (トレースあり) +6 ↑ total 86 ユーザー

企業 +0 ↑ total 8 社

サイトアクション 2016/09/07 ~ 2016/09/13

サイトアクセス 2 人 メールから流 0 人 フォーム送信 2 人 サインアップ 0 人 ログイン 0 人 ダウンロード 0 人

新規追加 全2件中 / 25

氏名 (企業) メールマガ 担当者 ステータス 最終アクション

全2件中 / 25

必須	ログインID	ログインIDはBowNowにログインするときに活用します。 8～32文字以内で半角大小英数字と右記の記号が活用可能です。「!@()-_~#\$%^」 ※登録済みのログインIDはご利用できませんのでご注意ください。
必須	パスワード	ログインIDと同様、BowNowにログインするときに活用します。 8～32文字以内でパスワードは以下の文字【英大文字、英小文字、数字、記号 (!@()-_~#\$%^)】2種類以上を利用してください。
必須	パスワード (必須)	上記でご入力頂いたパスワードと同様の内容を入力ください。
必須	アカウント名	1文字以上、32文字以下でご入力ください。
必須	メールアドレス	6文字以上、100文字以下でご入力ください。 ※登録済みのメールアドレスはご利用できませんのでご注意ください。
任意	使用機能	
	リード管理	リードの作成・変更・削除が可能になります。
	コンテンツ管理	フォームの新規登録・変更・削除、登録ファイルのアップロード・管理、QR コードの作成が可能になります。
任意	配信管理	メルマガ配信が行えます。
必須	トラッキングコード	2 にてこれまで作成されたトラッキングコードがすべて表示されます。
任意	備考	本アカウントに関する注意点などありましたらご記入ください。本内容はアカウント一覧上で確認できるようになります。

必要事項を入力の上、**作成** をクリックし登録完了となります。

5 システム設定 各種設定

続いてwebサイトを訪れたユーザーに属性情報を付与するための設定を行います。
設定>システム設定>発行したトラッキングコードにて「グループ設定」を行います。



1.ステータスの発行

+ をクリックすると下記の画面が表示されます。
「ステータス名」と任意で「説明」を入力し、**作成** をクリックし、完了となります。

No	入替	デフォルト	ステータス名	説明	操作
1	↑ ↓	<input type="radio"/>	受注	発注済み	
2	↑ ↓	<input type="radio"/>	業者選定中	購入の意思あり	
3	↑ ↓	<input type="radio"/>	休眠	時期を置く	



※ステータスとは
見込みランクや購買プロセス別にあわせて設定し、メルマガ配信や直接的な営業活動などに利用できます。

提案タイミングや再アプローチ・見込み顧客の掘り起こし等、
ステータスに合わせたナーチャリングにご活用ください。

5 システム設定 各種設定

2.グループ設定

+ をクリックすると下記の画面が表示されます。
「グループ名」と任意で「説明」を入力し、**作成** をクリックし、完了となります。

No	入替	デフォルト	グループ名	説明	操作
1	↑ ↓	<input type="radio"/>	業界①	既存顧客で一番多い業種	
2	↑ ↓	<input type="radio"/>	業界②	既存顧客で二番目に多い業種	
3	↑ ↓	<input type="radio"/>	業界③	既存顧客で三番目に多い業種	

グループ追加

必須 グループ名
グループ名を入力してください

任意 説明
説明を入力してください

作成 キャンセル

※ステータスとは
既存と見込み客の区別や、業界や業種購買目的や商材特性等を分ける際に活用いただけます。

属性ごとにあつた商品の紹介やキャンペーンのお知らせ、
サイト閲覧リードの属性把握などに活用できます。

5 システム設定 各種設定

3. タグ

タグの発行は各所で行うことができ、こちらでは一括削除が可能です。

登録されているリードタグ

情報収集 ×	分野A ×	Web-D ×	広告-C ×	広告-A ×	Web-A ×	Web-C ×	広告-D ×	商社 ×
建築 ×	Web-B ×	情報通信 ×	製造業 ×	広告-B ×	小売 ×			

※リードに設定されているタグも解除されます。

※タグとは

ステータスやグループだけでは別けきれない条件や時期、アクションを記入することでより詳細な条件検索を可能にします。

4. メルマガ配信グループについて

メール>メルマガ配信>メール配信>グループ設定にて作成したグループを削除することができます。

<http://manual.bownow.dog/basic/mail/deta/group.html>

登録されている配信グループ

広告ランクA ×	展示会 ×	demo ×	test ×	2016 ×
----------	-------	--------	--------	--------

※この画面から配信グループを削除するとリードに設定されている配信グループも解除されます。

※リードとは

獲得したリードに対し、リードナーチャリングを実現するために「メルマガ配信」を行いますが、その際ステータスやグループなどでグルーピングし、個別に配信グループを設定することができます。

6 リード登録（個別登録）

1. リード登録（個別登録）

ダッシュボード

リード

トレースレポート

リード管理

個別登録

一括登録

企業トレース

コンテンツ

メール

設定

リード情報新規登録

登録 キャンセル

リード情報

必須 姓

任意 名

任意 姓（フリガナ）

任意 名（フリガナ）

必須 メールアドレス

任意 会社・組織名

任意 部署

任意 役職

任意 住所（郵便番号）

自動入力

リードの新規の個別情報の登録や、個人の登録情報の変更が可能です。それぞれ必須の項目を入力頂き、登録をクリックするとリード情報が登録されます。任意の項目は必要に応じて入力ください。各項目の詳細説明はこちら

リード情報

名前や所属する会社名など、リードに関する普遍的な情報を記入します。
※ウェブサイト…流入元となったwebサイトなどを記入します。
※リード獲得元…メルマガや展示会などの獲得元を記入します。

配信ステータス

本リードのメルマガ配信に関する設定を入力します。
※認証コンテンツ登録…コンテンツ>フォームにて作成した「認証フォーム」の内、どの認証コンテンツの閲覧を許可するかを設定します。

ダッシュボード

リード

コンテンツ

フォーム管理

新規作成

登録ファイル

QRコード作成

メール

設定

フォーム一覧

検索条件の指定

フォーム名

フォーム名

検索 クリア

新規追加

全13件中 / 25


フォーム名	種類	CV数	利用状況	作成者	最終更新日
CADダウンロード登録	認証フォーム	0	ON	西葉々子 (demo)	2016-09-05 18:21:31
テスト	認証フォーム	0	ON	WP事業部 (WPdemo)	2016-09-05 08:27:59

6 リード登録（個別登録）

1. リード登録（個別登録）

管理情報

リードを管理する上での属性情報を入力します。

「ステータス」「グループ」の新規追加は、現在登録している「ステータス」や「グループ」に適切な表示名がない場合、 から新規作成することができます。

作成方法は、設定＞システム設定の「トラッキングコード情報」画面と同様となります。

管理情報

任意 ステータス

未設定



任意 グループ

未設定



任意 タグ

タグ

任意 担当者

未設定

任意 メモ



BowNow

見込み顧客を嗅ぎ分けるマーケティングオートメーションツール

サポート窓口

TEL 03-5339-2279

Mail circus_support@startialab.co.jp

<http://manual.bownow.dog>

受付時間：午前9時～午後6時（土日祝日、年末年始を除く）